tutoriel

Fichier nanorc (page de man)

Fichier de paramétrage de GNU nano

SYNOPSIS

CONFIGURATION

DESCRIPTION

nano est un petit éditeur sympathique et libre.

Le fichier **nanorc** contient les paramètres par défaut de nano. Il ne devrait pas être en format DOS ou Mac.

Lors du démarrage, nano commencera par lire ses paramètres sur **/etc/nanorc**, puis les paramètres spécifiques à l'utilisateur sur **~/.nanorc**.

OPTIONS

Voici les commandes et arguments pris en charge :

set/unset allow_insecure_backup

Lors de la sauvegarde de fichiers, permet à la sauvegarde de réussir même si ses autorisations ne peuvent pas être (re)définies pour des considérations spéciales de l'OS.

N'activez cette option que si vous êtes sûr d'en avoir besoin.

set/unset autoindent
Utiliser l'auto-indentation.

set/unset backup
Créer des fichiers de sauvegarde dans **filename~**.

set backupdir directory

répertoire où nano met les fichiers de sauvegarde uniques si la sauvegarde est activée.

set/unset backwards
recherches en arrière par défaut.

set/unset boldtext
texte en gras au lieu de la vidéo inverse.

set brackets string

caractères traités comme des crochets fermants lors de la justification des paragraphes.

. Ils ne peuvent pas contenir de blancs. Seules les ponctuations terminales, éventuellement suivies de crochets fermants, peuvent terminer une phrase. Valeur par défaut : **“”')>]}“**.

set/unset casesensitive
Faire des recherches sensibles à la casse par défaut.

set/unset const
Afficher en permanence la position du curseur dans la barre d'état.

set/unset cut
coupe jusqu'à la fin de la ligne par défaut.

set fill n
Replier les lignes à la colonne n. Si n ⇐ 0, la longueur maximale de la ligne sera la largeur de l'écran moins n colonnes. Valeur par défaut : -8

set/unset historylog
Active **~/.nano_history** pour sauver et relire les chaînes de recherche ou de remplacement.

set matchbrackets string
Crochets ouvrants et fermants pour la recherche avec crochets. Ils ne peuvent pas contenir de blancs. La première série doit venir avant la dernière et les deux doivent être dans le même ordre. Valeur par défaut : **”(<[{)>]}“**.

set/unset morespace
Utilisez la ligne vide en dessous de la barre de titre comme un espace supplémentaire d'édition

set/unset mouse
Activer le support de la souris, s'il est disponible pour votre système. Lorsqu'elle est activée, les clics de souris peuvent être utilisés pour placer le curseur, pour placer un marqueur (avec un double-clic), et exécuter des raccourcis. La souris fonctionne dans le système X Window, et sur la console avec gpm.

set/unset multibuffer
Autoriser l'insertion de fichiers dans leurs propres tampons.

set/unset noconvert
Ne pas convertir les fichiers au format DOS / Mac.

set/unset nofollow
Ne pas suivre les liens symboliques lors de l'écriture des fichiers.

set/unset nohelp
Ne pas afficher l'aide au bas de l'écran.

set/unset nonewlines
Ne pas ajouter de nouvelles lignes à la fin des fichiers.

set/unset nowrap
Ne pas replier le texte du tout

set operatingdir directory
nano ne lit et écrit des fichiers que dans el répertoire et ses sous-répertoires. Ici, le répertoire courant est changé, de telle sorte que les fichiers sont lus depuis ce répertoire. Par défaut, cette fonction est désactivée

set/unset preserve
Préserver les touches XON et XOFF (^+Q and ^+Shift).

set punct string
caractères traités comme des ponctuations terminales lors de la justification des paragraphes. Ils ne peuvent pas contenir de blancs. Seules les ponctuations terminales, éventuellement suivies de crochets fermants, peuvent terminer une phrase. La valeur par défaut est **”!.?“**.

set/unset quiet
nano ne signalera les erreurs dans le fichier nanorc et demandera une confirmation en appuyant sur Entrer au démarrage. Si cela est utilisé, il doit être placé en haut du fichier pour être pleinement efficace

set/unset quickblank
Effacement rapide de la ligne d'état. Les messages d'état disparaîtront après une frappe clavier au lieu de 25.

set quotestr string
La chaîne de citation email, utilisée pour justifier les paragraphes de citation email. C'est une expression régulière étendue si votre système le permet, sinon une chaîne littérale. Valeur par défaut : “^([\t]*[#:>\|}])+” si vous avez étendu support des expressions régulières, ou ”> “ sinon. Notez que '\t' représente un caractère de tabulation.

set/unset rebinddelete
Interpréter la touche Suppr différemment de sorte que Backspace et Delete fonctionnent correctement. À n'utiliser que si Backspace agit comme Delete sur votre système.

set/unset rebindkeypad
Interprète les touches du pavé numérique afin qu'elles fonctionnent correctement.

set/unset regexp
Faire par défaut les recherches avec des expressions régulières.

set/unset smarthome
Rend la touche home plus commode. Quand cette touche est pressée n'importe où, sauf au début d'une ligne, le curseur se place au début (vers l'avant ou vers l'arrière). Si le curseur y est déjà, il se placera au vrai début de ligne.

set/unset smooth
Utilisez le défilement régulier par défaut.

set/unset softwrap
Activer le retour à la ligne pour faciliter la visualisation de très longues lignes.

set speller spellprog
Utilisez le correcteur orthographique spellprog au lieu de celui par défaut, qui appelle spell

set/unset suspend
Permet de suspendre nano.

set tabsize n
Utilisez une taille de tabulation de n colonnes. n doit être > 0. La valeur par défaut est 8.

set/unset tabstospaces
: Convertir les tabulations clavier en espaces.

set/unset tempfile
: Save automatically on exit, don't prompt.

set/unset undo
: Enable experimental generic-purpose undo code.

set/unset view
: Disallow file modification.

set/unset softwrap
: Enable soft line wrapping for easier viewing of very long lones.

set whitespace string
: Set the two characters used to display the first characters of tabs and spaces. They must be single-column characters.

set/unset wordbounds
: Detect word boundaries more accurately by treating punctuation characters as parts of words.

syntax str [“fileregex” …]
: Defines a syntax named str which can be activated via the -Y/–syntax command line option, or will be automatically activated if the current filename matches the extended regular expression fileregex. All following color and icolor statements will apply to syntax until a new syntax is defined.

  The none syntax is reserved; specifying it on the command line is the same as not having a syntax at all. The default syntax is special: it takes no fileregex, and applies to files that don't match any other syntax's fileregex.

color fgcolor,bgcolor regex …
: For the currently defined syntax, display all expressions matching the extended regular expression regex with foreground color fgcolor and background color bgcolor, at least one of which must be specified. Legal colors for foreground and background color are: white, black, red, blue, green, yellow, magenta, and cyan. You may use the prefix “bright” to force a stronger color highlight for the foreground. If your terminal supports transparency, not specifying a bgcolor tells nano to attempt to use a transparent background.

icolor fgcolor,bgcolor regex …
: Same as above, except that the expression matching is case insensitive.

color fgcolor,bgcolor start=“sr” end=“er”
: Display expressions which start with the extended regular expression sr and end with the extended regular expression er with foreground color fgcolor and background color bgcolor, at least one of which must be specified. This allows syntax highlighting to span multiple lines. Note that all subsequent instances of sr after an initial sr is found will be highlighted until the first instance of er.

icolor fgcolor,bgcolor start=“sr” end=“er”
: Same as above, except that the expression matching is case insensitive.

include syntaxfile
: Read in self-contained color syntaxes from syntaxfile. Note that syntaxfile can only contain syntax, color, and icolor commands

Raccourcis clavier

Les raccourcis clavier peuvent être réaffectés par les commandes suivantes :

```
USER@MACHINE:~$ bind key fonction menu
```

Réaffecte la touche Key à une nouvelle fonction nommée **fonction** dans le contexte du menu **menu**.

Keydoit avoir l'un des formats suivants :

- **^ suivi d'un caractère alpha ou du mot “Space”**. Exemple : ^C
- **M- suivi d'un caractère imprimable ou du mot “Space”**. Exemple : M-C
- **F suivi d'une valeur numérique de 1 à 16**. Exemple : F10

Noms valides de fonction à lier :

help
: Appel du menu d'aide.

cancel
: Annule la commande en cours.

exit
: Sort du programme.

writeout
: Écrire le tampon actuel sur le disque.

justify
: Justifier le texte courant.

insert
: Insère un fichier dans le tampon courant (ou dans un nouveau tampon lorsque le multi-tampon est activé).

whereis
: Rechercher du texte dans le tampon actuel.

searchagain
: Répéter la dernière commande de recherche.

up
: Remontez dans l'éditeur ou le navigateur.

down
: Descendre dans l'éditeur ou le navigateur.

left
: se déplacer vers la gauche dans l'éditeur ou le

navigateur.

right
se déplacer vers la droite dans l'éditeur ou le navigateur.

cut
Cut the current line of text and store it.

uncut
Copy the currently stored text into the current buffer position.

curpos
Show the current line, column, word positions in the file.

firstline
Move to the first line of the file.

lastline
Move to the last line of the file.

gotoline
Move to a specific line (and column if specified).

replace
Interactively replace text within the current buffer.

mark

Begin selecting text for cutting or pasting at the current position.

copytext
Copy the currently marked text without deleting it.

indent
Indent the currently marked text (shift to the right).

unindent
Un-indent the currently marked text (shift to the left).

nextword
Move the cursor to the beginning of the next word.

prevword
Move the cursor to the beginning of the previous word.

home
Move the cursor to the beginning of the current line.

end
Move the cursor to the end of the current line.

beginpara
Move the cursor to the beginning of the current paragraph.

endpara
Move the cursor to the end of the current paragraph.

findbracket
Move the cursor to the matching bracket (brace, parenthesis, etc.) of the one under the cursor.

scrollup
Scroll up one line of text from the current position.

scrolldown
Scroll down one line of text from the current position.

prevbuf
Switch to editing/viewing the previous buffer when using multibuffer mode.

nextbuf
Switch to editing/viewing the next buffer when using multibuffer mode.

verbatim
Insert the next character verbatim into the file.

tab
Insert a tab at the current cursor location.

enter
Insert a new line below the current one.

delete
Delete the character under the cursor.

fulljustify
Justify the entire current file.

wordcount
Count the number of words in the current buffer.

refresh
Refresh the screen.

undo
Undo the text action peformed (add text, delete text, etc).

redo
Redo the last undone action (i.e., undo an undo).

suspend
Suspend the editor (if the suspend function is enabled, see the “suspendenable” entry below).

casesens
Toggle case sensitivity in searching (search/replace menus only).

regexp
Toggle whether searching/replacing is based on literal strings or regular expressions.

prevhistory
Show the previous history entry in the prompt menus (e.g. search).

nexthistory
Show the next history entry in the prompt menus (e.g. search).

dontreplace
Switch back to searching instead of replacing.

gototext
Search for files matching a string in the file browser (reading or writing files).

dosformat
When writing a file, switch to writing a DOS format (CR/LF).

macformat
When writing a file, switch to writing a Mac format.

append
When writing a file, append to the end instead of overwriting.

prepend
When writing a file, 'prepend' (write at the beginning) instead of overwriting.

backup
When writing a file, create a backup of the current file.

firstfile
Move to the first file when using the file browser (reading or writing files).

lastfile
Move to the last file when using the file browser (reading or writing files).

nohelp
Toggle showing/hiding the two-line list of key bindings at the bottom of the screen.

constupdate
Constantly display the current line, column, word positions.

morespace
Toggle showing/hiding the blank line which 'separates' the 'title' from the file text.

smoothscroll
Toggle smooth scrolling when moving via the arrow keys.

whitespacedisplay
Toggle whether whitespace is shown.

smarthome

Toggle whether the smart home key function is enabled.

autoindent
Toggle whether new lines will contain the same amount of whitespace as the line above.

cuttoend
Toggle whether cutting text will cut the whole line or just from the current cursor position to the end of the line.

nowrap
Toggle whether long lines will be wrapped to the next line.

suspendenable
Toggle whether the suspend sequence (normally ^Z) will suspend the editor window.

Sections de menu valides :

main
The main editor window where text is entered.

search
The search menu (AKA whereis).

replace
The 'search to replace' menu.

replacewith
The 'replace with' menu, which comes up after 'search to replace'.

gotoline
The 'goto line (and column)' menu.

writeout
The 'write file' menu.

insert
The 'insert file' menu.

extcmd
The menu for inserting output from an external comman, reached from the insert menu.

help
The help menu.

spell
The interactive spell checker Yes/no menu.

browser
The file browser for inserting or writing a file.

whereisfile
The 'search for a file' menu in the file browser.

gotodir
The 'go to directory' menu.

all
A special name meaning: apply to all menus where this function exists.

unbind key menu
Unbind the key key from the menu named menu or from all menus by using all. Same key syntax as for binding. Rebinds the key key to a new function named function in the context of menu menu. The format of key should be one of:

CODE DE RETOUR

VALEUR RENVOYÉE

ERRORS

ENVIRONNEMENT

FICHIERS

SYSCONFDIR/nanorc
System-wide configuration file

~/.nanorc
Per-user configuration file

VERSIONS

CONFORMITÉ

NOTES

BOGUES

EXEMPLE

AUTEURS

VOIR AUSSI

From:
https://doc.wikis.frapp.fr/ - **doc**

Permanent link:
https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=tutoriel:man:5-fmt:nanorc:start

Last update: **2023/04/17 20:51**