

Logiciel

# Dolibarr - module PayPal

Ce module permet d'offrir aux clients une page de paiement via le prestataire Paypal.

Il permet de réaliser un paiement quelconque ou un paiement par rapport à un objet Dolibarr particulier (facture, commande...)

## Pré-requis

## Installation

## Configuration

**Trouver vos paramètres de compte Paypal** : Voici comment retrouver vos informations d'authentification API.



1. Ouvrez un nouvel onglet de navigateur Web
2. Connectez-vous à votre compte PayPal (sur le site paypal réel [www.paypal.com](http://www.paypal.com) ou sur le bac à sable [developer.paypal.com](http://developer.paypal.com)).
3. Cliquez sur  **votre nom, en haut à droite** → **Paramètres du compte** cliquez sur le sous-onglet **Profil** ou **Préférences**.
4. Cliquez sur **Accès au compte** (à gauche)
5. A droite, rubrique **Accès API**, cliquez sur **Mettre à jour**
6. Rubrique **Vos identifiants API de paiement** → **API PayPal** → **Expérience de paiement personnalisée** → **Intégration d'API NVP/SOAP (ancienne version)**, cliquez sur **Gérer les identifiants API** :
7. Cliquez sur **Afficher** pour récupérer les identifiants : **Nom d'utilisateur API**, **Mot de passe API** et **Signature**

Renseignez la page de configuration du module PayPal de Dolibarr :

1. les **Nom utilisateur API**, **Mot de passe utilisateur API** et **Signature API** récupérés sur le site de PayPal
2. le reste selon vos besoins

## Utilisation

## Désinstallation

## Problèmes connus

## Voir aussi

- **(fr)** [Documentation Dolibarr](#)

---

Basé sur « [Documentation Dolibarr](#) » par Dolibarr.

From:

<https://doc.wikis.frapp.fr/> - **doc**

Permanent link:

<https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:gestion:crm:dolibarr:modules:paypal:start> 

Last update: **2023/06/04 22:37**