

Logiciel

Handbrake : un éditeur vidéo

Pré-requis

Installation

Configuration

Réglages

1. Régulier / Normal

1. **-e x264** : encodeur vidéo=x264
2. **-q 20.0** : qualité vidéo=20
3. **-a 1** : nb de pistes audio=1
4. **-E faac** : encodeur audio=faac
5. **-B 160** : bitrate audio=160
6. **-6 dpl2** : format de mixage surround=dpl2
7. **-R Auto** : samplerate audio=auto
8. **-D 0.0** : compression audio extra=0.0
9. **-f mp4** : format de sortie=mp4
10. **-strict-anamorphic** : Store pixel aspect ratio in video stream
11. **-m** : Add chapter markers
12. **-x** : options avancées x264
 1. ref=2
 2. bframes=2
 3. subme=6
 4. mixed-refs=0
 5. weightb=0
 6. 8x8dct=0
 7. trellis=0

2. Régulier / Profil élevé

1. Vidéo

1. **Encodeur** = x264
2. **Qualité** = 20
3. **bitrate** = 1000
4. variable framerate

2. **Audio**

1. **deux pistes audio**
2. **encodeurs** = faac, copie en ac3
3. **bitrate** = 160, 160
4. **mixage surround** = Stéréo, auto
5. **samplerate** = auto, auto (comme la source)
6. **pas d'extra compression**

3. **format de sortie** = mp4

4. **filtres** :

1. -detelecine
2. -decomb
3. -loose-anamorphic

5. **-m** : Ajouter des marqueurs de chapitre

6. **-x** : options avancées x264

1. b-adapt=2
2. rc-lookahead=50

3. **Régulier / Classique** : rapide, qualité médiocre

1. **Vidéo**

1. **Encodeur** = MPEG-4(ffmpeg)
2. **bitrate** = 1000
3. **variable framerate**

2. **Audio**

1. **une piste audio**
2. **encodeur** = faac
3. **bitrate** = 160
4. **mixage surround** = Stéréo
5. **samplerate** = auto (comme la source)
6. **pas d'extra compression**

3. **format de sortie** = mp4

Utilisation

Désinstallation

Problèmes connus

Voir aussi

- **(fr)** [Article](#)
 - **(en)** [Article](#)
-

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:
<https://doc.wikis.frapp.fr/> - **doc**

Permanent link:
<https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=logiciel:multimedia:video:handbrake:start>

Last update: **2023/05/30 17:51**

