2025/04/27 18:57 1/2 La fonction Coût du véhicule

tutoriel

La fonction Coût du véhicule

HomeBank permet de suivre le coût de chacun de vos véhicules : consommation de carburant et autres coûts.

Il affichera par exemple un coût global, un coût aux 100 km et quelques autres informations utiles.

Pré-requis

Première étape

Créer les catégories de véhicules

Créez des catégories pour chacun de vos véhicules. Vous pouvez également utiliser des souscatégories.

En outre, vous pouvez définir le véhicule par défaut pour la fenêtre de rapport sur le coût du véhicule à partir de la boîte de dialogue du portefeuille.

Category	Amount	Memo
Audi 80	85,44	d=5000 v=62,41 (0km)
Audi 80	41,07	d=5453 v~30 (453 km)
Audi 80	78,57	d=5935 v=57,39 (482 km)
Audi 80	76,46	d=6504 v=55,85 (569 km)
Audi 80	10,54	d=7094 v~7,7 (590 km)
Audi 80	85,99	d=7217 v=62,81 (31 km)
Andi 8∩	5.33	d=7186 u~2 89 (92 km)

Par exemple, créez une catégorie "Audi 80" :

- ouvrir la boîte de dialogue de catégorie
- créer une catégorie nommée 'Audi 80'

Autres étapes

- 1. Remplir certaines transactions avec les données de coût du véhicule : modifiez ou ajoutez des transactions avec les données nécessaires pour le coût du véhicule :
 - 1. attribuez la catégorie "Audi 80" à chaque transaction pour ce véhicule (carburant,

entretien, réparation, assurance ou tout autre coût)

- 2. ajoutez les données de coût de véhicule spécifiques dans chaque transaction de champ de mémo de ravitaillement, comme suit. Le champ mémo peut également contenir d'autres textes :
 - 1. **d=xxxxxx** : le compteur kilométrique au moment du ravitaillement ; ex. : d=92458
 - 2. **v=xx.xx**: le volume de carburant pour un plein ; ex. : v=45,23
 - 3. $\mathbf{v} \sim \mathbf{xx.xx}$: le volume de carburant pour un ravitaillement partiel ; ex. : $\mathbf{v} \sim 15.41$



Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- (fr) Article
- (en) Article

Basé sur « Article » par Auteur.

https://doc.wikis.frapp.fr/ - doc Permanent link: × https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=tutoriel:compta:homebank:aide:vehicule:start Last update: 2023/05/01 13:52

https://doc.wikis.frapp.fr/ Printed on 2025/04/27 18:57